

メールサービスの変更内容について

1. 新旧メールサービスの仕様比較

切替作業後は以下となります。

機能	変更前	変更後
メールボックス容量	20MB	1GB
送受信容量制限	20MB	50MB
メール転送数 最大値	3	100
メールデータ保存期間	6ヶ月間	3ヶ月間
送信プロトコル(port)	pop before SMTP 25 SMTP AUTH 587	SMTP AUTH port 587
メール ID 指定	@の左側のみ、またはフルメールアドレス	フルメールアドレス
受信プロトコル(port)	POP/POP3 port110(変更なし)	
メールウイルスチェック	標準装備(変更なし)	
スパムフィルタ	標準装備(変更なし)	

2. お客様ツールの変更

切替作業後は、The FSI Network のサイトからメールパスワードの変更や転送設定の登録等がご利用いただけます。(2012年8月29日より利用可能)

メール設定	移行前	移行後	詳細
メールパスワード変更(基本メール)	書面	ユーザーツール	基本メールのメールパスワードの変更
メールパスワード変更(追加メール)	ユーザーツール(変更なし)		追加メールのメールパスワードの変更
転送設定機能	ユーザーツール	メールツール	受信したメールの転送ルール設定 ※現状の転送設定は切替作業後も移行いたします。
メールボックス容量確認	ユーザーツール		メールボックス容量(使用量/使用率)の確認
メールデータ削除機能	ユーザーツール	Web メール	メールボックス内のデータ削除

※メールアドレスに使用できる文字制限などを定めた RFC に準拠していないメールアドレスを転送先に設定している場合、メールシステムの切替後にメール転送がご利用いただけなくなります。その際は、転送先のメールアドレスを RFC 準拠のアドレスへ変更してください。詳しくはこちらをご参照ください。【<http://www.fsinet.or.jp/support/mail/index.html#rfcrule>】

3. WEB メールサービスについて

メールシステムの切替作業後は、新しい Web メールがご利用頂けます。ログイン URL は以下となります。

※現提供中の Web メール「UbiqMail」は、2012年11月末日で提供を終了させていただきます。

	変更前	変更後
WEB メールサービス名称	UbiqMail	Webmail
設定ページ URL	http(s)://msg.yournet.ne.jp/fsi/	https://webmail.earth-core.jp/ ※8月29日よりご利用いただけます。
ログインユーザ名	メールアドレス (変更なし)	
ログインパスワード	メールパスワード (変更なし)	

※現提供中の WEB メールサービス「UbiqMail」でご登録中のアドレス帳情報につきましては、誠にお手数ではございますが 2012年8月29日(水)以降に新しい Web メールへご登録ください。